

Utilizarea clientului de OpenVPN CloudUT

Pasul 1. Pentru a putea configura clientul de OpenVPN va rugam sa descarcati clientul de pe pagina oficiala openvpn <u>https://openvpn.net/community-downloads/</u>

Windows 64-bit MSI installer	GnuPG Signature	OpenVPN-2.5.4-I604-amd64.msi

Pasul 2. După instalarea clientului de openvpn, adăgați certificatul de client primit de la unul dintre administratorii / experții CloudUT în fișierul **config** din **C:\Program Files\OpenVPN\config**

\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare > This PC > Local Disk (C:) > Program Files > OpenVPN > config									
📌 Quick access		Name	Date modified	Туре	Size				
	*	o cloudut_client_app.ovpn	10/27/2021 12:27 PM	OpenVPN Config F	2 KB				

Pasul 3. După adăugarea certificatului în fișierul de configurație următorul pas este conectarea efectivă la clientul de openvpn (**cloudut_client_app.ovpn**) cu userul și parola primită. Clientul OpenVPN se află în partea jos (dreapta) sau se execută pornirea acestuia de pe Desktop sau din bara de Start.

	cloudut_client_app connect	> >	
	Import Settings	> 🚯 🖬	ö
	Exit		8
🔁 OpenVPN Connection (cloud	ut_client_app)		- 🗆 X
Current State: Connecting			
Wed Oct 27 12:45:25 2(Wed Oct 27 12:45:26 2(dut_client_app he: cloudut_user d: ••••••• password OK Cancel	Compression Sec but mi [LZO] [LZ4] it 2.10 T]127.0.0.1:25	has been used in the past to br ssing indata-ciphers (AES-256 [PKCS11] [AEAD] built on Oct 2 25340 340
<			>
		0	penVPN GUI 11.25.0.0/2.5.4
Disconnect	leconnect		Hide



Pasul 4. După finalizarea conectării dispuneți de acces la rețeaua unde se află serviciul găzduit în cadrul infrastructurii CloudUT (Mașină Virtuală, aplicații web, etc).

În funcție de ce serviciu / aplicație aveți în infrastructura CloudUT, conectarea se poate face în felul următor:

- Credențialele de acces pentru conectare sunt cele primite de către administratorii CloudUT
- SSH asupra Maşinii virtuale utilizând utilitarul Putty.

	?	×		
Basic options for your PuTTY session				
Specify the destination you want to connect to				
Host Name (or IP address)	Port			
cloud_user@10.20.7.x	22			
Connection type:	~			
	Basic options for your PuTTY se Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) cloud_user@10.20.7.x Connection type:	? Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port cloud_user@10.20.7.x Connection type:		

• RDP asupra Mașinii virtuale utilizând RDP (utilitar disponibil de către Windows)

